
	Casa di Cura Ambrosiana Spa	Modulo	Numero	Versione	Data	Documento di riferimento
			480	03	19/11/2015	
	Regione Lombardia	SANGUE OCCULTO FECI - INFORMAZIONI				

INFORMAZIONI

Le informazioni riportate in questo documento si riferiscono alla preparazione necessaria per effettuare l'esame *Ricerca di Sangue Occulto nelle Feci*.

Il sangue "nascosto" nelle feci (cioè non visibile a occhio nudo) può essere rilevato mediante analisi di campioni di feci, raccolti in apposite provette con stick (bastoncino attaccato al tappo), le quali devono essere preventivamente ritirate presso il Punto Prelievi o il Laboratorio Analisi: il numero di provette da raccogliere è indicato nella richiesta medica (in genere: da 1 a 3).

Importante:

- L'esame NON può essere effettuato durante il ciclo mestruale: in tal caso è necessario attendere 3 giorni dalla fine del ciclo prima di procedere con la raccolta del campione di feci.
- La raccolta del campione di feci NON va effettuata se il paziente soffre di emorroidi sanguinanti o presenta sangue nelle urine.
- NON è necessaria nessuna restrizione dietetica per la preparazione all'esame.
- Consultare il proprio medico curante in caso di assunzione di Aspirina o Antinfiammatori: questi, ed altri farmaci, potrebbero infatti causare irritazioni gastriche con perdita di sangue nel lume intestinale e, quindi, potrebbe essere opportuno sospenderli 48 ore prima del test.
- Per lo stesso motivo ricordare di sospendere anche l'alcool 48 ore prima del test.

PREPARAZIONE

1. Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto, ad esempio in un vaso da notte, avendo cura di non mischiare le feci con le urine (si suggerisce di svuotare la vescica prima).
2. Svitare il tappo azzurro della provetta (e tirarlo verso l'alto) in modo da estrarre il *bastoncino*. Non capovolgere la provetta per non far fuoriuscire il liquido reagente in essa contenuto.
3. Immergere il bastoncino nelle feci, inserendolo in modo casuale per 3 volte (in aree diverse).
4. Rimettere il bastoncino nella provetta e chiudere fermamente il tappo.
5. Scuotere vigorosamente la provetta per miscelare i frammenti di feci introdotti con il liquido reagente contenuto nella provetta stessa.
6. Conservare la provetta in frigorifero fino alla consegna al Punto Prelievi.
7. Ricordare che i campioni così conservati sono stabili per 3 giorni alla temperatura di 2-8 °C.